


E-Mail Konto auf dem Mac einrichten

In dieser Anleitung wird auf die Version 10.10 (Yosemite) von OS X eingegangen, allerdings ist die Vorgehensweise unter den älteren Betriebssystemversionen nahezu identisch.

Öffnen Sie das Programm „Mail“ auf Ihrem Mac und klicken Sie dann auf „Account hinzufügen“.



Wählen Sie im nächsten Schritt den Punkt „Anderen Mail-Account hinzufügen...“ aus.



Anschließend geben Sie Ihren Absendernamen sowie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, welches Sie im Kundencenter gesetzt haben.

E-Mail-Account hinzufügen

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:

Vollständiger Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Da die Einstellungen für den Posteingangs- und Postausgangsserver nicht automatisch erkannt werden können („Account muss manuell konfiguriert werden“), bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog auf dem Mac mit „Weiter“, um nun zu einem Einstellungsfenster zur Konfiguration für den IMAP-/POP-Server bzw. SMTP-Server zu gelangen.

E-Mail-Account hinzufügen

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:

Vollständiger Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Account muss manuell konfiguriert werden

Im jetzt sichtbaren Konfigurationsfenster wählen Sie zuerst den gewünschten Account-Typ aus. IMAP stellt die neueste Variante des E-Mail Protokolls dar und sollte bevorzugt verwendet werden, denn bei diesem Protokoll verbleiben die E-Mails auf dem Mailserver und können so von mehreren Apple Geräten bzw. Clients gemeinsam abgerufen werden. Beim POP-Protokoll ist dies nicht der Fall, denn dort werden die E-Mails einmalig heruntergeladen, auf dem eigenen Gerät gespeichert und auf dem Server gelöscht.

Als Mail-Server tragen Sie **sslin.de** ein und, sofern nicht bereits hinterlegt, als **Benutzername** geben Sie **Ihre Email-Adresse** ein. Als Passwort verwenden Sie Ihr für das Postfach hinterlegte Kennwort. Anschließend mit „Weiter“ bestätigen um nun den Postausgangsserver zu konfigurieren.

Infos über Server für eintreffende E-Mails

Accounttyp: IMAP POP

Mail-Server:

Benutzername:

Passwort:

Infos über Server für ausgehende E-Mails

SMTP-Server:

Benutzername:

Passwort:


Abbrechen Zurück Erstellen

Tragen Sie das Ganze noch ein weiteres Mal ein. **Beim SMTP-Server tragen Sie bitte sslout.de ein.** Das Mac-Programm möchte nun den Postausgangsserver genannt bekommen. Klicken Sie abschließend auf „Erstellen“, um den Vorgang abzuschließen.

Der erste Schritt ist geschafft - Ihr E-Mail-Konto ist in Apple Mail eingerichtet. Zur einwandfreien Funktionalität werden jedoch noch einige Einstellungen benötigt.


E-Mail Kontoeinstellungen auf dem Mac anpassen

Um Einstellungen an Ihrem neu angelegten E-Mail Account vorzunehmen, klicken Sie im Menü des Apple Clients auf „Einstellungen“.




Es öffnet sich nun ein Konfigurationsfenster, in dem Sie im oberen Reiter „Accountinformationen“ auswählen und links in der Seitenleiste den von Ihnen angelegten E-Mail Account.

Für die initiale Konfiguration des E-Mail-Kontos sind die in den nächsten Schritten beschriebenen Einstellungen notwendig.




Tipp: Falls Sie in Zukunft einmal Einstellungen (z.B. eine Passwortänderung) am Account vornehmen wollen, dann können Sie dies in diesem Fenster ebenfalls durchführen.


Klicken Sie nun im Abschnitt „SMTP-Server“ auf das Dropdown-Menü und wählen den Punkt SMTP-Serverliste bearbeiten aus.




In der sich öffnenden Liste wählen Sie den am Anfang dieser Anleitung angelegten Mail-Server aus und im unteren Bereich den Reiter „Erweitert“. Die Einstellung „Port“ ändern Sie in die Nummer 465 ab und bestätigen die Änderung mit einem Klick auf „OK“. Diese Portnummer gilt für das POP und IMAP-Protokoll.



Jetzt befinden Sie sich wieder im vorherigen Einstellungsfenster von Mail auf dem Mac. Dort klicken Sie ebenfalls auf den Reiter „Erweitert“. Tragen Sie beim „IMAP-Pfad-Präfix“ das Präfix INBOX ein und ändern den „Port“, falls dies nicht schon bereits richtig vorkonfiguriert ist, auf die Zahl 993 ab. Um die Einstellungen zu speichern, schließen Sie das Fenster in der linken oberen Ecke. Sollten Sie zuvor die POP-Variante gewählt haben, tragen Sie 995 als Port eintragen.




Bestätigen Sie die folgende Nachfrage mit „Sichern“.



Als letzten Schritt wählen Sie in der linken Seitenleiste nach und nach alle verfügbaren serverseitigen Postfächer aus, um sie mit den lokalen Postfächern des Clients zu verknüpfen. Wählen Sie in der Seitenleiste den Ordner „Sent“ aus, und verknüpfen diesen mit dem „Postfach Gesendet“.

Diesen Vorgang wiederholen Sie bei allen verfügbaren Postfächern.



Übersicht der Mailserver-Einstellungen

Posteingangs und Postausgangsserver

Posteingang: sslin.de

Postausgang: sslout.de

Abruf per IMAP

Port: 993 (verschlüsselter Verbindungstyp: SSL)

Port: 143 (verschlüsselter Verbindungstyp: STARTTLS)

Abruf per POP

Port: 995 (verschlüsselter Verbindungstyp: SSL)

Port: 110 (verschlüsselter Verbindungstyp: STARTTLS)

Versand per SMTP

Port 465 (verschlüsselter Verbindungstyp: SSL)

Port 25 alternativ 587 (verschlüsselter Verbindungstyp: STARTTLS)

Stammordnerpfad

IMAP-Pfad-Präfix: INBOX